

Configuración de equipo

CONFIGURACIONES PREVIAS


Para que la aplicación de solicitud de certificados pueda funcionar correctamente, se deberán realizar algunas configuraciones previas en el navegador Internet Explorer, para esto se deberán ejecutar los siguientes pasos:

CONFIGURACION NAVEGADOR




- 1) Desde Internet Explorer ir a <https://firmadigital.scba.gov.ar>
- 2) Una vez en la página principal, seleccionar del menú Herramientas -> Opciones de Internet -> Luego seleccionar la solapa Seguridad

3) Seleccionar el icono de Sitios de Confianza




- 4) Pulsar el botón sitios y deberá desplegarse una ventana con la dirección del portal de Firma Digital ya completada en el campo de Agregar sitios de confianza.
- 5) Presionar el botón Agregar



Configuración de equipo

6) Ingresar la dirección **https://notificaciones.scba.gov.ar** en el campo de Agregar sitios de confianza y presionar el botón Agregar y luego el botón Cerrar.

7) Nuevamente en la pantalla anterior presionar el botón Nivel personalizado



8) Ubicar el grupo de opciones Controles y Complementos ActiveX.

9) Una vez ubicado, buscar el ítem Descargar los controles ActiveX sin firmar y seleccionar la opción Habilitar.

10) Buscar el ítem Inicializar y generar scripts de los controles ActiveX no marcados como seguros para scripts, seleccionar el valor Habilitar


11) Presionar el botón ACEPTAR al pie del formulario.

11. b) Aparecerá un cartel preguntando si está seguro que desea realizar los cambios. Poner que SI.

12) Hacer clic en APLICAR y luego en ACEPTAR. Puede que el APLICAR aparezca deshabilitado, en dicho caso sólo hacer clic en ACEPTAR.

13) Nuevamente ingresar en el Menú Herramientas -> Opciones de Internet -> Luego seleccionar la solapa Privacidad

Configuración de equipo



14) Destildar la opción que dice “Activar el bloqueador de elementos emergentes”

15) Presionar el botón ACEPTAR

INSTALACION CERTIFICADO (Raíz)

16) Desde el sitio de firma digital <https://firmadigital.scba.gov.ar> posicionar el mouse sobre la opción CONSULTA DE CERTIFICADOS Y DESCARGAS, se desplegará un sub menú y deberá seleccionar la opción “Descarga de Certificados Raíz de Autoridades Certificantes”.




17) Seleccionar la opción DESCARGAR “Nuevas solicitudes y certificados emitidos desde el 10 de Abril de 2017”

DESCARGA DE CERTIFICADOS RAIZ		
CERTIFICADOS RAIZ DE AUTORIDADES CERTIFICANTES		
CA-PJBA	Certificados emitidos antes del 1ro. de Abril de 2017	DESCARGAR
CA-SCBA	Certificados emitidos desde el 1ro. de Abril de 2017	DESCARGAR

Configuración de equipo


18) El explorador pedirá que indique si desea abrir o guardar el archivo, seleccionar la opción ABRIR.

19) Se mostrara el certificado digital de la AC. presione el botón Instalar Certificado.



20) Seleccione la opción Equipo Local, para que la confianza mantenga validez en todas las cuentas de usuario del equipo. Presione el botón SIGUIENTE.

21) Seleccione la opción Colocar todos los certificados en el siguiente almacén y presione el botón Examinar.



22) Seleccione la opción Entidades de certificación raíz de confianza. En Windows XP la opción aparece como Entidades emisoras raíz de confianza.

23) Presione el botón Siguiete y en el siguiente formulario presione la opción Finalizar.

Configuración de equipo

23.a) Aparecerá un cartel diciendo que “Está a punto de instalar un certificado desde una entidad de certificación (CA) que afirmar representar a: CA-PJBA...” Hacer clic en SI.

24) Se deberá desplegar el mensaje “La importación se completó correctamente”

25) Presione el botón ACEPTAR.

INSTALACION DEL DRIVER DEL TOKEN

INSTALACION DEL DRIVER - TOKEN USB – Token IdProtect



Instalación del Driver:

- 1- Descargar los drivers del Token desde: www.colproba.org.ar / Firma Electrónica >>Token
- 2- Descomprimir el archivo descargado.
- 3- Ejecutar el programa y seguir las instrucciones del instalador
Deberá reiniciar el equipo luego de la instalación.
*Si le pide el pin de seguridad deberá ingresar **12345678***

INSTALACION DEL DRIVER - TOKEN USB – Token eToken



Instalación del Driver:

- 1- Descargar los drivers del Token desde: www.colproba.org.ar / Firma Electrónica >>Token
- 2- Descomprimir el archivo descargado.
- 3- Ejecutar el programa y seguir las instrucciones del instalador
*Si le pide el pin de seguridad deberá ingresar **1234567890***

Una vez finalizado este procedimiento ya estará en condiciones de ingresar al sistema y/o realizar la solicitud del Certificado de Firma Digital